Aya

Fluids & electolytes

Dr - Khalil lec 2

- الـ water تشكل حوالي 60% of the total body weight ، موزعة في جسمك نوعين interstitial fluid و extracellular fluid هي جزء من الـ blood vessels .
- وهاي النسبة مختلفة حسب الـ age و sex يعني انه الأطفال نسبة الماء عندهم كبيرة بتوصل حوالي 70-75٪ ، لحد الـ adult male بتشكل عام حوالي من 50-60٪ وكل ما كبرنا في العمر أكثر ، لكن ما كانت النسبة أقل . تقل الخاصية في الـ male والـ female بكون الـ male أكبر من الـ female لأنه الـ female عندها fat أكثر .
- وبرضو عندنا نوعين الـ fluid بشكل عام عندنا مقسمة إلى

2/3 Intracellular fluid
1/3 extracellular fluid

- والـ extracellular fluid مقسمة

3/4 Interstitial fluid
1/4 Intravascular (Plasma)

Movement of fluid between compartments

- بشكل عام عملية انتقال الـ water من مكان لمكان ، سواء من ICF لـ ECF أو Intravascular

- الـ Interstitial تعتبر لازم تكون بوجود semipermeable membrane اللي بيمنع بدخول الـ water من خلالها وإلا مش بيصير انتقال للمية ، عملية انتقال الـ water من مكان للتاني بتقسم على شغلتين

Diffusion
Osmosis

- Diffusion ← هو عملية انتقال الـ water من المكان اللي فيه high concentration of water للمكان اللي فيه low concentration of water .
- Osmosis ← هو اللي بنحكي فيه الـ solute وصار بتم من خلالها انتقال الـ water من الماطه التركيز اللي فيها أقل osmosis لماطه التركيز اللي فيها أكثر osmosis .

- يعني انا الحكي مكانين هنا فيه osmosis أعلى والتاني osmosis أقل ، هنا اللي فيه osmosis أعلى يعني كمية الـ solute اللي يعني كمية المية فيها أقل والـ osmosis أقل العكس يكون فانا لما أتكلم عن عملية انتقال الـ water بمصطلح الـ osmosis هو انتقال الـ water من مكان الـ osmosis أقل لـ أعلى .

changes in the fluid compartment :-

↳ يعني انه عنا احيانا في fluid تصير تغيرات ، والتغيرات هاي ممكن تصير

مستوى الـ water ، اذا مستوى الـ solute ، فانا بعبر عن الـ water

بالـ volume ، ويعبر عن الـ solute بالـ osmosis .

يعني هنا لما احكي عن high osmolality with volume expansion عن الكلام الـ

solute عالية ليتر ونسبة الموية لكمية الـ water كبيرة .

فانا عندي حوالي changes بتصير عندي ، بدورة بشكل اساسي حول محورين

osmosis

fluid volume

↳ مثلا حالة عندنا كلي عرفها هي hypo-osmotic volume expansion يعني انه كمية

الـ solute قليلة بالمقابل لكمية الـ water عالية .

وهاي بكافة اصنافها تتعرف بزيادة في كمية الـ water ونقصان في كمية الـ solute

واكيد اسباب كثيرة من ضمنها . 1

Excessive water intake

الي ممكن عرفها Psychogenic polydipsia ، الناس الي تضطر تشرب مية بكميات كبيرة

كبيرة كتير بتصير عندي dilution لكل الـ solute الي بالـ plasma تبعتي

مثلا الناس بتكون دمهم مخفف والـ urine بتطلع مخفف كمان .

2 SIADH :

وهي أشهرهن ، لانه الـ SIADH بتعمل prevention of secration of water in urine

وبالتالي كمية الـ water الموجودة في الـ serum بتكون عالية كتير وناقص طلب بالـ

solute . ولكن صار عندي hypo osmolality من الـ dilution الي عندي بما الـ SIADH .

- وهاي الـ changes بتعمل ↓ Na level وهذا طبيعي لانه الـ solute رح تنزل

بالـ total protein .

- في حالات الـ hypo-osmotic volume expansia ممكن يكون في endocrine response

1 Decrase in aldosterone level ← لانه الجسم عندي كمية water كبيرة

وبالتالي انا هش محتاج ميا كتير منقلل من الـ aldosterone تعمل aldosterone & water retentia .

2 Decrase in ADH level ← برضو لانه انا هش محتاج ميا .

← طب صلة بحالة hyponatremia يعني شو؟
ناقصة aldosteron ليش؟ decrase يعني؟

حالة الجسم عارفة انه الـ Na الموجود هي موجود نتيجة loss of Na ، لهيك الـ hyponatremia كانت نتيجة مبالغ كبيرة . فهو تعامل مع مبالغ مقابل مع Na حالة ما صار عنده loss of Na .

- صلة الـ aldosteron بسحب الـ Na اللي طالع في الـ urine ، ناقصة في الطبيعي تبعنا فناقصة بصير عنده loss of Na في الـ urine ولكن بالنسب الـ normal ، فهودل loss of Na in urine with normal pressure لـ hypo-osmotic volume expansion اللي بصير عندهم activation of aldosteron ، لهيك رح يصير abnormal loss) حالة زيادة . (تفسير سؤال)

Hypo-osmotic-volume contraction هي

← يعني انا بتكلم عن كمية solute قليلة و water قليل وهذا الكلام يصير في حالة adrenal insufficiency ← اي صار عندي decrease secration of adrenal gland

ونضرب مثال على هي الـ aldosteron اهم شي وظيفته انه هو يحبس Na retension of water طب صلة ضربنا الـ aldosteron معناه فقد Na ومية . الـ changes اللي بتصير عندهم ← بصير عندهم reduction in blood pressure عادي جدا هيدرهم بنزل لانه فقدت solute من عندهم Na وفقدت volume . إضافة لهي بصير عندي Decrase in Na^+ level ← وهذا الـ decrase in Na سببه فقط هو secration of Na و dilution .

الجسم بحاول يرجع الـ aldosteron كمان يعوض مستوى الماية ← Endocrine respons

وحالة الـ Na ← no change in ADH لو شغلنا ADH صح بسبب fluid فرح يحول الجسم hypoosmolarity and volume expansion

وهذه الحالة الكونية حتى لو كنت شيء ما

Iso-osmotic volume expansion هي

← انه الـ serum osmolality تتوزن ولكن في عندي volume كتير وهذا بصير في حالات اعطيت كمية كبيرة من الـ fluid . وانا لما اعطي fluid بكون فيها solute و water ولكن نسبة الـ water أكثر ، فهي رح بصير في changes في الـ solute بالمقابل بصير increasing in water .

← ↑ blood pressure ← changes

حالة الـ Intravasular volume رح يزيد .

← No change in Na حالة انا ما اعطيت بال solutes . اذا في حدوث بصير dilution

لـ انا معوضة بـ المحلول.

1 Decrease in aldosteron ← Endocrine response

وهنا صبح واصل عنده water كتير و ال Na تبعي ثابت فانا بدي اقلل من aldosteron

2 No change in ADH level

وليش ما يصير تقلص في معروف.

Iso_ osmotic volume contraction

لـ يعني عندي iso osmosis ولكن كمية ال volume قليلة.

vomiting , diarrhea seen in cases of iso-osmotic fluid loss

ليش؟ لانه في حالة ال vomiting انا نفقد diarrhea , fluid مع electolyes

سوا، تركيز electolyes بالنسبة لميا اي صوديوم موجودة في جسمي نورمل. ولكن S ميا انا فقدت.

Endocrine response ← بدي aldosteron على انتفظ ميا من ال kidney.

وبالمقابل ← no change in ADH level.

Hyper-osmotic volume expansion

← اي عكس hypo-osmotic volume contraction، صار في حالة عندي زيادة اوسمولاتي

water و زيادة اوسمولاتي لـ solute منهم

aldosteron ، Ingestion of salty foods ، Individuals with tumor

بشكل S يفرز aldosteron S بشكل mechanism بتحفظ water و Na فبزود الاثنين

وكان الملح بسحب ميا معه solute عن اني عندي ميا مع كتير فبزود ال

osmolality داخل ال intravascular وبالتالي رح بتحفظ اكتر من ال ICF

لـ ECF فرح يزود ال volume. وهنا صار تغير ال hypertension عن طريق انو عندي

tumor lysis syndrome ← individuals with tumor في عندهم اشي اسمو

لانو في tumor عم تكبر بلا تتعالج سوا S radiation او chemotherpy ، لانو هي العلاج

بكسر ال cell بتخلي ال tumor ، فال cells فيها كمية solute ، water فيها كتيرة ،

فرضن كرت الخلايا وكل يلي فيها طلع للدم.

• يصير عندي hypertensin ، Na عالي ، volume عالي.

Endocrin respns ← reduction in aldosterone level ← يعني عندي انقاص عالي.

Increase in ADH level ← صار الجسم وظيفته انه يحافظ على ال osmolality . زيادة ال volume

لانو ال volume كبيرة بأكتر من اي.

Hyper-osmotic volume contraction

↳ عنده كمية عالية كبيرة solute و لكن volume قليل زي الـ Dehydration واحد داخل burn اتحرق وكان درجة تالتة، فقد plasma كتير والـ plasma موي 90-95% ماء water، صار فقد مية لكن ما فقد solute.

- sweat contains more water than solute

وصار محلولة كتير مهمة، الـ sweat اللي امنا بنفقده بس water، ما بنفقد solute وصار معلومة مهمة للجراحة.

Decrease in blood pressure ← changes ← volume اللي صار الـ blood vessels قلت. ← decrease in Na level ← كمان عنده hyper osmotic ← Increase in aldosterone level ← Endocrine respone بيروح يعبي مية.

انا فقتي اني mechanism زودت عندي الـ Na ك الـ Na عندي ثابت فانا عندي hypernatrem نتيجة الـ volume contraction.

↑ ADH level +

Body fluid composition

↳ يعني نحنا ك ECF و ICF الـ solute مختلف تركيزها، يعني اللي بعضه

الـ solute عالية كتير ICF، وبعضها عالية ECF، من سبيل المثال

Na ← ECF بكون عالي بوصل من (135 ← 145).

- ↳ Most common Extracellular Cation → Na
- ↳ Most common extracellular ionian → CL → 119 بوصل
- ↳ Most intracellular cation → K (3.5 _ 5.5)
- ↳ Most intracellular ionian → Protein

• تركيز الـ solute ← intracellular ← شي مضبوط.

Electrolyte balance

↳ توازن ما بين الـ electrolyte الموجودة.

وهكيا بنحنا ICF وبنحنا ECF.

↳ هتكلم عن 3 solutes مهمين ، كل واحد هـ تتكلم عن الـ physiology بتعته وكيف الجسم بتحكم regulation.

(Sodium)

↳ normal range → 135-145 ، 95٪ من الـ Na مصدره من الـ GIT بعد ما بيتمتص ، و 95٪ من الـ Na بتخلص excretion من طريق الـ urine.

في حالة الـ homeostasis ← كمية الـ Na في الـ urine قليلة عشان انا مش محتاج Na اقعد Na و مش اطلعه.

لكن انا مش بكون عندي Na كتير ، مثلي اكلت منه ، فلي اني بتخلص من 95٪ من هذا الـ Na الكتير هو الـ Kidney.

لكن لو انا خلال الـ homeostasis بتعبي اي صورة من 145 → 135 وبعدي اضافطين الرقم بسبب من الكلام انه انا لما يصير عندي loss of Na في الـ kidney ، الـ kidney مجبورة تعمل كمية كبيرة من Na وترجعه للدم كتير ترجع من 145-185.

- ميزة الـ Na انه هو بيخلي الـ action potential يصير اسرع واحد ، بالتالي بتأثر على الـ Na لما يصير عنده transport خلال الـ cell membrane فبتأثر على نشاط عملها زي Increase in nerve conduction و muscle contraction ... الخ.
- طب كيف جسمنا بتعامل مع الـ Na بشكل عام ؟!

أولاً ← Na homeostasis ← يعني انه انا عايكون عندي كمية Na كتيرة ، الجسم بزود من الـ extracellular volume شوية خفيفة. بالمقابل لما يكون في عندي كمية Na قليلة ، حتى لو بصير increase ECV عشان انا اصلاً عندي Na قليل ، فانا بدي اخفف فيا كمية لرفع الـ concentration.

RAAS ← لما انا يكون عندي الـ Na واطي ، فاذا ECV رح يقل بالـ aldosterone رح يزيد. وهذا صور الـ RAAS system response.

K ← aldosterone تشغيل ← ECV

ما عكينا انه الـ Na بأثر تأثير مباشر على الـ aldosterone ← عشان Na يقلل فقلل من ECV ، و ECV صورة كمان بالـ aldosterone.

Natriuretic peptids ← هذا بعمل العكس ، لما يكون عندي Na عالي من الكلام عالي ECV natriuretic peptid فبتزيد ECV بعالي فبتزيد الـ cardiac baroreceptor. sense بعمل excretion of water ، stimulate urinary Na+ excretion بعمل Inhibit angiotensin II.

Potassium

Normal range 3.5 → 5.5

90% is excreted in the urine, 10% in feces

وظيفته Function كيف بوجة. ← موجود بالسيتوبلازم (19)

Glucose & insulin metabolism ، GI motility أهم إنه

GI motility ← hypokalemia بتسبب paralytic ileus شلل بالأمعاء

Glucose & insulin metabolism ← insulin بقلة بإفراز K جوا الخلايا

hypokalemia. بتسبب

• كيف بيصير regulation ؟!

1. Kidneys are responsible for 90% - 95% of the overall K regulation

لأنه بيزيد بشدة ECF K level كمان بقلل renal K^+ excretion من قبل الـ aldosterone

K excretion بقلل water & Na كمان بيقلل

2. Insulin & autonmic nervous system

Insulin بعمل Stimulate Na/K ATPase اللي بعمل

. Increase K^+ uptake into cells

. Beta & alfa cell بتكلم عن الـ autonmic nervous system اللي بتتأثر

(SABA) β_2 agonist

• β_2 بقلل activate الـ adenylate cyclase اللي بتدخل K جوا الخلايا فبتعمل hypokalemia.

. β_2 agonist في treatment hyperkalemia first line

hypokalemia بعمل ← β_2 agonist ،

. hyperkalemia بعمل ← β_2 antagonist

• hyperkalemia بعمل ← α_1 agonist ، hypokalemia بعمل ← α_1 antagonist

Acid-base بيأثر بتأثير على K^+ كيف ؟!

في حالة acidosis. من الكلام كتير H داخل الخلايا والـ K بالمقابل رح يطلع برا الخلية. والعكس بال alkalosis.

↳ third line treatment of hyperkalemia ← Sodium bicarbonate.